



Gravar DVD de vídeos com Menu usando o Nero Vision

Abriu o Nero StartSmart e clicou no ícone, Foto e Vídeo, Crie seu próprio DVD vídeo




= Adicionar arquivos =



Clicar Adicionar arquivos, na janela que abre
Selecionar os vídeos, Abrir


Para pegar vários clips mantenha a tecla Ctrl pressionada ao selecionar
Aqui adicionei os vídeos para o 2º título



Aguardar o carregamento para pasta temporária




Clicar tecla juntar títulos, para juntar os vários vídeos em um título neste caso o 2º título



Clicar Sim


Voltar aos passos acima, a partir de Adicionar arquivos de vídeo, para adicionar mais vídeos

para o próximo título se for o caso ou clicar Avançar para ir a próxima etapa



Aqui como fica após criar 4 títulos contendo cada um vários vídeo clips

Clicar num título, e selecionar Criar capítulos



Clicar na tecla adicionar capítulos

Será colocado marca de capítulo para cada vídeo neste título automaticamente


Avançar

Repetir o passo criar capítulos, para os outros títulos, ao final

Clicar Avançar / Avançar



Aqui mostra o template do ultimo menu usado, pode seleccionar um dos apresentados se preferir
Seleciona, Menu principal, Title and Chapter menus, Editar menu



Editar botão de Títulos: Clicar 2 vezes sobre um botão


Aqui coloquei nome do título, selecionei um vídeo para mostra no botão

Pode colocar foto ou vídeo de fora buscando numa pasta, o vídeo no botão não terá áudio

Repetir para os outros botões.


OK.

Personaliza as opções do menu.




Clicar Fundo, aqui selecionei um dos vídeo clip como fundo do menu, selecionei a posição para início.

Podem ser colocados vídeo, foto e áudio de fora, buscando numa pasta



Para Fundo animado: Clicar Automatização e colocar o tempo que vai reproduzir o vídeo de Fundo



Selecionar Layout: Aqui seleciona até 12 botões e o layout

Selecionar botão: Clicar Botões e seleciona no menu


No caso marquei Animar botões para que fique mostrando alguns segundos do vídeo, desmarcado fica foto

Neste menu teremos fundo e botões animadas

Para o menu de capítulos o processo é igual ao menu de títulos, apenas selecione na caixa

Escolher um menu, o menu de capítulos correspondente ao título.

Selecionar o modo do Menu:




Clica na tecla Mais, para selecionar a opção de menu, aqui escolhe as prioridades do MENU

se não for mudado começa no botão selecionado e segue a sequencia que foi montado o DVD ate o final


Avançar

Previsualização

Examina os resultados de seu projeto antes de gravá-lo.



Previsualizar animação



Aqui vamos testar o menu de títulos, Clicar Previsualizar animação do menu
Clicando num dos botões de títulos abre o menu de capítulos abaixo



Neste menu coloquei apenas uma foto de fundo e botões com foto do clip aqui optei por usar apenas numeros pois a foto ja identifica o clip, serve para usar no CR do DVD Player

Seta para direita abre mais clips deste título, seta pra cima volta ao menu principal

Clicar Avançar



Agora escolha o gravador de DVD

Clicar Gravar

Clicar Não

Dvd pronto clicar Sair para encerrar o NVE [/img]